

HowTo: STARFACE Modulinstallation

Installation

Zum 01.März 2018 wurde ein neuer Lizenzmechanismus eingeführt, welcher stufenweise eingeführt wird. Wenn Sie ein STARFACE-Modul erworben haben, stehen - je nach Modul - zwei Installationsmöglichkeiten zur Verfügung.

Installation mit der Lizenzdatei

Info

Nach dem Kauf eines Moduls erhalten Sie von der **Modul-Manufaktur** eine E-Mail mit einem Link zu diesem Wiki, wo Sie das Modul als smf-Datei herunterladen können. Außerdem erhalten Sie in der gleichen E-Mail die Lizenzdatei, welche den bisherigen Lizenzschlüssel ersetzt. Bitte laden Sie diesen herunter und speichern Sie ihn sicher ab.

Öffnen Sie dafür Ihre STARFACE-Weboberfläche mit einem Benutzer, der über das Administrationsrecht verfügt. Wählen Sie dann oben den Punkt *Administration* aus. Es öffnet sich ein neues Fenster mit einer Menüleiste an der linken Seite. Dort Wählen Sie *Module* und dann den Reiter *Modul-Library*. Unten auf der Seite können Sie mittels *Modul importieren* die Installation starten. Nach der Installation des Moduls, muss dieses durch den Upload der **Lizenzdatei** noch freigeschaltet werden. Dazu gehen Sie im Menüpunkt **Module** auf das Stiftsymbol des gerade installierten Moduls, welches für *Bearbeiten* steht. Dort gehen Sie bitte in den Reiter **Hilfe** und Sie werden den Unterpunkt *Lizensierung* sehen. Hier haben Sie nun die Möglichkeit eine Datei hochzuladen. Dies ist der Schritt, wo Sie die Lizenzdatei hochladen, welche Sie in der E-Mail von der **Modul-Manufaktur** erhalten haben und zuvor an einem sicheren Speicherort abgelegt haben. Bitte vergessen Sie nicht, diese einstellung rechts unten zu durch das Drücken auf den entsprechenden Button zu **speichern**.

Hilfe

Sollte das Modul nicht funktionieren, schicken Sie uns bitte die Log-Datei damit wir schneller feststellen können wo es hängt. Stellen Sie dazu bitte das Log-Level auf TRACE, speichern Sie die Einstellung und Aktualisieren Sie den Log. Nun laden Sie bitte die Logs herunter und schicken diese bitte an support@starface.modul-manufaktur.de.

Installation mit Lizenzschlüssel



Diese Installationsmethode steht nur für Module der Firma STARFACE zur Verfügung. Haben Sie einen Lizenzschlüssel der Firma **o-byte.com** oder der **Modul-Manufaktur** erhalten, so haben Sie auch einen Link bekommen zu diesem Wiki, wo Sie die Modul-Installationsdatei (sfm-Datei) herunterladen können. Diese können Sie über den Datei-Upload (s.u.) installieren.

Wenn Sie nach Kauf eines STARFACE-Moduls einen Lizenzschlüssel bekommen haben, können Sie das Modul mit Hilfe dieses Schlüssels installieren. Öffnen Sie dafür Ihre STARFACE-Weboberfläche mit einem Benutzer, der über das Administrationsrecht verfügt. Wählen Sie dann oben den Punkt *Administration* aus. Es öffnet sich ein neues Fenster mit einer Menüleiste an der linken Seite. Dort Wählen Sie *Module* und dann den Reiter *Modul-Library*. Unten auf der Seite können Sie mittels *Modul importieren* die Installation starten. Im oberen Feld muss *Modul mittels Lizenzschlüssel installieren* ausgewählt sein. Tragen Sie dort auch den Lizenzschlüssel, den Sie von uns erhalten haben, getrennt durch Bindestriche ein: xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx

Klicken Sie unten auf *Weiter*. Die Installation ist damit abgeschlossen.

Installation durch Datei-Upload

Haben Sie das erworbene STARFACE-Modul als Modul-Installationsdatei (sfm-Datei) bekommen, können Sie es durch Datei-Upload installieren. Öffnen Sie dafür Ihre STARFACE-Weboberfläche mit einem Benutzer, der über das Administrationsrecht verfügt. Wählen Sie dann oben den Punkt *Administration* aus. Es öffnet sich ein neues Fenster mit einer Menüleiste an der linken Seite. Wählen Sie dort *Module* und dann den Reiter *Modul-Library*. Unten auf der Seite können Sie mittels *Modul importieren* die Installation starten. Im unteren Feld muss *Modul mittels Upload installieren* ausgewählt sein. Klicken Sie auf *Durchsuchen* und finden Sie die zugesandte smf-Datei in Ihren Dateien.

Klicken Sie unten auf *Weiter*. Die Installation ist damit abgeschlossen.



Haben Sie eine neue Version eines Moduls erhalten, kann diese einfach importiert werden. Die bisherige Version wird überschrieben. (Siehe auch unten: *Updates*)

Unter Umständen wurde Ihnen ein Lizenzschlüssel mitgeliefert. Diesen tragen Sie bitte in der Modulkonfiguration (s.u. *Lizenzschlüssel*) ein.

Verwendung (Modulkonfiguration)



Nach allen Einrichtungen, Updates und Änderungen: **Testen Sie** die gemachten **Einstellungen** auf korrekte Funktionalität. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an unseren Support (s.u.).

Ersteinrichtung

Um ein Modul tatsächlich einsetzen zu können, muss es mindestens einmal konfiguriert sein. Öffnen Sie dafür Ihre STARFACE-Weboberfläche mit einem Benutzer, der über das Administrationsrecht verfügt. Wählen Sie dann oben den Punkt *Administration* aus. Es öffnet sich ein neues Fenster mit einer Menüleiste an der linken Seite. Wählen Sie dort *Module* und dann den Reiter *Modul-Konfiguration*. Sie sehen in der Liste alle bisher konfigurierten Module. Wählen Sie unten *Neue Konfiguration*. Nun wählen Sie aus der Liste der installierten Module dasjenige aus, das Sie konfigurieren möchten. Klicken Sie auf *Erstellen*.

Es ist vom Modul und dessen Funktionen abhängig, welche Einstellungen getroffen werden müssen. Über die Reiter oben wählen Sie die verschiedenen Einstellungsaspekte aus. Module der Firma **Starface Modulmanufaktur** erhalten weiterhin den Reiter *Hilfe*, in dem Sie Kontaktinformationen finden.

Ein Modul kann i.d.R. mehrere Konfigurationen (bspw. für verschiedene Anwendungszwecke oder Gruppen) haben.

Lizenzschlüssel

Wenn Sie einen Lizenzschlüssel zu Ihrem Modul bekommen haben, finden Sie in der Modulkonfiguration auch in dem Reiter *Hilfe* ein Feld *Lizenzschlüssel*. Tragen Sie den Lizenzschlüssel ohne Änderungen in dieses Feld ein. Die Lizenz wird nach dem Speichern automatisch geprüft.

Updates

Wurde ein Modul aktualisiert, können sich Funktionen oder Einstellungen inkompatibel geändert haben. In dem Fall werden die Modulkonfigurationen des Moduls in der Liste gelb markiert. Deaktivieren Sie eine solche Modulkonfiguration, indem Sie den Haken in der Spalte *Aktiv* entfernen. Die Modulkonfiguration sollte jetzt wieder grün erscheinen. Sie können das Modul nun mit dem Haken wieder aktivieren.

Wird die Modulkonfiguration nicht wieder grün angezeigt, wenden Sie sich bitte an unseren Support.