

Anmeldeprüfung

Installation

Beachten Sie bitte unsere [Anleitung zur Installation von Modulen](#).

Konfiguration

Im Reiter Konfiguration legen Sie die Einstellungen des Moduls fest. Bitte achten Sie darauf, dass das Modul am Anfang der Ausführungsreihenfolge steht.

Umleitungsziel

Hinterlegen Sie hier die Rufnummer, an welche der Anruf weitergeleitet werden soll, wenn der Benutzer an keinem Gerät angemeldet ist.

Rufnummern

Hier definieren Sie für welche Rufnummern das Modul aktiv sein soll. Zudem haben Sie die Möglichkeit iFMC-Endgeräte zu ignorieren.

Verwendung

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie keine Schleifen in Ihrer Weiterleitungskette erstellen. Dies kann zum Beispiel dann passieren, wenn Ihr Umleitungsziel eine "Weiterleitung bei Zeitüberschreitung" auf die ursprünglich gewählte Rufnummer nutzt.

FAQ

Frage/Problem	Antwort/Lösung
Der Anrufer hört nur einen Besetztton.	Stellen Sie sicher, dass sie keine "Endlosweiterleitung" erstellt haben (s.O.).

Downloads

Datum	Modul-Version	Getestet mit Starfaceversion	Download	Changelog
09.02.2018	20	6.4.3.34	Anmeldepruefung_v20.sfm	Offline Lizenz
20.11.2018	21	6.4.3.* - 6.5.*	Anmeldeprüfung_v21.sfm	Kompatibilität

Weitere Informationen

- <http://produktwelt.o-byte.com/STARFACE-Module/Anmeldeprüfung.html>

Haben wir Ihnen geholfen?

Konnten Sie mit dieser Dokumentation alle Ihre Fragen zum Produkt klären und es wie gewünscht in Betrieb nehmen? Wir freuen uns über Ihre Verbesserungsvorschläge - sowohl zum Produkt, als auch zu unserer Dokumentation. [Schreiben Sie uns ganz formlos über unsere Kontaktseite](#). Vielen Dank!